


Uzel na háček s lopatkou

Vytvoříme smyčku, kterou přiložíme k raménku háčku.



Spodní část háčku společně se smyčkou uchopíme prsty a kolem raménka provedeme 6-10 ovinů.





Volný konec vlasce provlékneme smyčkou.



Utáhnutím za volný konec dokončíme uzel, vlasec musí z uzlu vycházet před lopatkou, aby se zamezilo jeho poškození o hranu lopatky, volný konec vlasce by měl vycházet z uzlu za lopatkou a měl by být zkrácen na cca 2 mm.




Bezuzlové navázání háčku s očkem

Používá se především při vytváření vlasového přívěsu.


Návazcovou šňůru nebo vlasec protáhneme očkem zepředu směrem dozadu, pokud z volného konce chceme vytvořit přívěs, uděláme na konci jednoduchou smyčku, na kterou umístíme nástrahu a vymežíme si délku přívěsu.




Provedeme 8-12 ovinů kolem háčku, začínáme s oviny na opačnou stranu, než je ukončeno očko háčku, s oviny končíme přibližně na úrovni hrotu.



Protáhneme návazec očkem od zadu směrem do předu.



Uzel dotáhneme.



Palomar

Tento uzel se používá především pro rychlé navázání háčku s očkem.

Provláknutím vlasce nebo šňůry vytvoříme smyčku o délce 3-5 cm, volný konec by měl být také 3-5 cm dlouhý.



Vytvoříme klasickou jednoduchou smyčku, uvnitř které je háček.



Háček provlékneme původní smyčkou.




Uzel dotáhneme napřed tahem za háček a poté za kmenový vlasec.




Grinner

Velmi pevný uzel pro navázání obratlíku nebo háčku s očkem, vylepšit ho můžeme dvojitým provléknutím vlasce očkem v kroku 1. Tento uzel lze také použít pro připevnění vlasce nebo šňůry na cívku navijáku (viz krok 5).

Vlasec provlékneme očkem a vytvoříme smyčku.



Háček společně se smyčkou podržíme prsty a provedeme 4-6 ovinů kolem zdvojeného vlasce.




Uzel dotáhneme za volný konec vlasce.



Tahem za kmenový vlasec dotáhneme uzel k očku a odstříháme volný konec vlasce.



Uzel na cívce navijáku.



Dvojitý grinner

Tento uzel se používá ke spojení dvou vlasců nebo vlasce a šňůry.

Přiložte vlasce k sobě, volnými konci o délce 10-12 cm od sebe a na jednom z nich vytvořte smyčku.



Proveďte 4-6 ovinů a lehce dotáhněte uzel.



Stejný postup opakujte pro druhý vlasce a opět lehce dotáhněte.



Zatáhněte za vlasce a uzly dotáhněte k sobě, přebytečné volné konce odstříhněte. Pokud chcete, aby tato smyčka lehce procházela očky (např. při navazování šokové šňůry), ponechte volné konce cca 1-1,5 cm dlouhé.



Chirurgický uzel (Vodní uzel)

Je velmi jednoduchý a přesto velmi pevný, používá se pro spojení vlasců různých průměrů, případně pro spojení vlasce a šňůry, na což je vhodnější než dvojitý grinner.

Oba vlasce k sobě přiložíme volnými konci od sebe a vytvoříme jednoduchou smyčku.



Vytvořenou smyčkou 2x provlékneme jeden z volných konců společně se zdvojeným druhým vlascem.




Dotáhneme tahem za oba zdvojené konce a přebytečné konce odstříháme.




Uzel na cívku

Je vhodný pro připevnění vlasce na cívku nejen muškařského navijáku.

Navlékněte vlasec na cívku.



Vytvořte jednoduchý uzel a na volném konci udělejte také jednoduchý uzel




Dotáhněte vzniklý uzel a tahem přitáhněte uzel k cívce.

Krvavý uzel

Jelikož má tendenci se při větším zatížení rozmotávat, používá se především u silných návazcových materiálů, kde je tendence rozmotávání menší a nebo tam, kde není potřeba extrémní výdrž v tahu.

Vlasec provlékneme očkem, čímž vytvoříme smyčku, následně volný konec 6-8x oviňte kolem kmenového vlasce.



Provlékněte volný konec vzniklou smyčkou a tahem za oba konce vlasce uzel utáhněte.



Vylepšený krvavý uzel

Tato varianta krvavého uzlu nemá tendenci se samovolně rozmotávat, je to jeden z nejpoužívanějších uzlů na přivazování karabinek a při přívlači.

Postupujeme stejně jako u krvavého uzlu, čili vlasec provlékneme očkem, čímž vytvoříme smyčku, následně volný konec 6-8x oviňte kolem kmenového vlasce.



Volný konec nejprve provlékneme vzniklou smyčkou, čímž vznikne další smyčka, kterou znovu provlékneme volný konec.



Tahem uzel utáhneme.




Trilene uzel

Jedná se o variaci na krvavý uzel, tento uzel netrpí náchylností k samovolnému rozmotání a současně vylepšuje nosnost v uzlu.

Dvakrát provlékneme vlasec očkem.



Smyčku neutahujeme, ale chytíme prsty společně s očkem, následně provedeme 6-8 ovinů kolem kmene.



Volný konec vlasce protáhneme zdvojenou smyčkou.




Uzel tahem za volný konec a současně za kmen dotáhneme.



Jednoduchá smyčka

Jedná se o nejjednodušší uzel, který se používá výhradně tam, kde není požadovaná velká pevnost v tahu, jelikož pevnost tohoto uzlu je pouze 40% z celkové pevnosti vlasce.

Přehnutím zdvojíme vlasec, který přehneme a vzniklou zdvojenou smyčkou provlékneme.




Uzel dotáhneme tahem za smyčku.




Dvojitá smyčka (Chirurgická smyčka)

Velepšená smyčka, která zachovává již více jak 90% z celkové pevnosti vlasce.

Přehnutím zdvojíme vlasec, který přehneme a vzniklou zdvojenou smyčkou provlékneme.



Provedeme ještě jedno provléknutí smyčkou.



Uzel dotáhneme tahem za původní smyčku.




Zdvojený osmičkový uzel

Používá se pro vytvoření smyčky, jelikož jednoduchá smyčka nemá dostatečnou pevnost v tahu.


Přehnutím zdvojíme vlasec a vytvoříme smyčku.



Smyčku 1x ovineme kolem zdvojeného kmene, čímž vznikne další smyčka.



Protáhneme původní smyčku novou smyčkou, čímž se jako by vytvoří ze smyček číslice 8.




Tahem za původní smyčku uzel dotáhneme.


Zarážkový uzel

Používá se k vytvoření zarážky pro průběžné splávky, jako materiál je vhodná např. bavlnka, návazcová šňůra nebo zubní nit.

Vezmeme trubičku nebo kousem slámky, z bavlnky vytvoříme jednoduchou smyčku.



Jeden z volných konců 4-8x provlečeme vzniklou smyčkou a současně kolem trubičky.



Trubičkou protáhneme kmenový vlasec a lehce dotáhneme uzel za volné konce.




Stáhneme uzel z trubičky na kmenový vlasec a dotáhneme za volné konce.



Smyčka do smyčky a vylepšení

Jedná se o nejběžnější způsob, jak připevnit návazec s háčkem.


Na obou koncích vlasců vytvoříme smyčky (např. pomocí osmičkového uzlu), protáhneme smyčku na kmenovém vlasci smyčkou na návazci.




Zbytek návazce protáhneme smyčkou na kmenovém vlasci.




Uzel je možné již v této fázi dotáhnout, pokud ovšem vyžadujeme extrémní pevnost, pokračujeme dále.




Smyčku na kmenovém vlasci povytáhneme z formujícího se uzlu.





Vytaženou smyčku z kmenového vlasce 2x otočíme.



Nově vzniklou smyčkou provlékne zbytek návazce.




Tahem za kmenový vlasec a návazec uzel utáhneme.




Boční smyčka

Tato smyčka se vytváří na kmenovém vlasci a zpravidla slouží k připevnění návazce.

Na kmenovém vlasci vytvoříme jednoduchou smyčku.



Vytvořenou smyčkou 6-8x protáhneme označený kus vlasce, přičemž uvnitř vzniklou smyčku přidržujeme.



Vzniklou smyčkou protáhneme původně vytvořenou smyčku.



Tahem za oba konce kmenového vlasce utáhneme uzel.

